

Python 镜像

* 您可以移步 <https://mirrors.huaweicloud.com/home> 查看是否有版本更新。

依赖管理工具

选择依赖管理工具

Pip

[新手指引](#)

准备工作

使用前请确保您已安装 python 和 [pip](#)，如果您尚未安装 python，可以点击下面链接加速

下载安装：

Python 加速地址：<https://repo.huaweicloud.com/python/>

临时使用

运行以下命令使用华为开发云软件源安装软件包：

```
pip install --trusted-host https://repo.huaweicloud.com -i  
https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple  
<some-package>
```

设为默认

Pip 的配置文件为用户根目录下的：[~/pip/pip.conf](#)（Windows 路径为：

[C:\Users\<UserName>\pip\pip.ini](#)），您可以配置如下内容：

```
[global]  
  
index-url = https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple
```

```
trusted-host = repo.huaweicloud.com
```

```
timeout = 120
```

相关网址

Python 官方地址: <https://www.python.org/>

PyPI 文档地址: <https://pypi.org>

依赖管理工具

选择依赖管理工具 **Easy_install** 新手指引

准备工作

使用前请确保您已安装 python 和 [easy_install](#), 如果您尚未安装 python, 可以点击下面链接加速下载安装:

Python 加速地址: <https://repo.huaweicloud.com/python/>

临时使用

运行以下命令使用华为开发云软件源安装软件包:

```
easy_install -i https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple <some-package>
```

设为默认

easy_install 的配置文件为用户根目录下的: `~/.pydistutils.cfg` (Windows 路径为:

`$HOME\pydistutils.cfg`) , 您可以配置如下内容:

```
[easy_install]
```

```
index-url = https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple
```

相关网址

Python 官方地址: <https://www.python.org/>

Easy_install 文档地址: http://setuptools.readthedocs.io/en/latest/easy_install.html